

Mascot Chara Meter マニュアル

By Myoga Suibashi 'Screw-bright'



目次

● 1. はじめに.....	2
Mascot Chara Meter 2015 の概要.....	3
インストール.....	3
アンインストール.....	3
Mascot Chara Meter (2014 年度エディション (MCM2014)) との共存について	4
以前のバージョンから更新	4
● 2. Mascot Chara Meter 2015 のウィジェットの紹介 (Meter 部)	5
A/D クロック (Clock)	5
CPU メーター (CPU)	5
メモリーメーター (Memory)	6
ネットワークスピードメーター (Network)	6
バッテリーメーター (Power)	6
オーディオボリュームコントローラー (Volume)	7
ストレージメーター (Storage)	8
RSS リーダー (RSS1 / RSS2)	9
ウェザーメーター (Weather)	9
● 3. Mascot Chara Meter 2015 のウィジェットの紹介 (Chara 部)	10
主催・協賛団体のキャラクター.....	10
Chronoir.net オリジナルキャラクター.....	12
● 4. ウィジェットのカスタマイズ.....	13
ストレージメーターのドライブ文字の設定	13
RSS リーダーの RSS の URI の設定	14
ウェザーメーターのロケーションコードの設定	15
ロケーションコードの取得の仕方	15
全国の都道府県庁所在地のロケーションコード	17
● 5. Mascot Chara Meter 2015 について	19
Mascot Chara Meter 2015 について	19
クレジット.....	20
● 6. リリースノート	21




1. はじめに

ダウンロードしていただき、ありがとうございます。

Mascot Chara Meter 2015 (MCM2015) は日時、CPU の使用率と周波数、メモリーの使用率、ネットワークの回線速度、バッテリー残量、音量、ストレージの使用率、天気情報、RSS フィード、カレンダーを表示する Rainmeter 用のウィジェット (スキン) セットです。


また、マスコットキャラクターのウィジェットが付属しており、ユーザーの自由に配置することができます。



背景画像と組み合わせて、ジオラマみたいにするのもいいね！



Mascot Chara Meter 2015 の概要

テーマ名	Mascot Chara Meter 2015（マスコットキャラメーター）
バージョン	1.00.1
作成者	水橋 ミヨウガ・スクリーブライト (Myoga Suibashi 'Screw-bright')
作成日	2015/12/30
更新日	2015/01/03
対応 OS	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
必要な Rainmeter のバージョン	3.2.1.r2386 以降
ライセンス（※）	 クリエイティブコモンズ BY-NC-SA 4.0 International
再配布	可（但し、ウィジェットのパッケージ（.rmskin）として）
転載	可

※各ウィジェットに対するライセンスです。マスコットキャラはそれぞれのライセンスやガイドラインに準拠します。また、「ウェザーメーター」の天気アイコンは[クリエイティブコモンズ BY 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)に準拠しています（天気アイコンのみの二次利用では、ライセンスの継承は不要です）。

インストール

Rainmeter がインストールされていない場合、<http://rainmeter.net/> からダウンロードし、インストールします。

「Mascot Chara Meter 2015_1.00.1.rmskin」を開き、ウィジェットを配置します。

「[3. ウィジェットのカスタマイズ](#)」から「ストレージメーター」内のドライブ文字と「ウェザーメーター」内のロケーションコード、「RSS リーダー」の RSS フィードの URI を設定します。

アンインストール

Mascot Chara Meter 2015 のウィジェットを全て閉じてから、インストールしたウィジェットをフォルダーごと削除します。

Mascot Chara Meter（2014 年度エディション（MCM2014）） との共存について

2014 年にリリースした [Mascot Chara Meter（2014 年度エディション）](#) とは別のフォルダーにインストールされますので、共存することができます。

以前のバージョンから更新

Mascot Chara Meter 2015 がすでにインストールされている場合、「Mascot Chara Meter 2015_1.00.1.rmskin」を開くだけでアップデートすることができます。



2. Mascot Chara Meter 2015 のウィジェットの紹介（Meter 部）

ここでは Mascot Chara Meter 2015 の Meter 部の各ウィジェットを紹介します。

A/D クロック（Clock）

現在の日付と時刻を表示するシンプルな時計です。



CPU メーター（CPU）


CPU の使用率と現在の周波数を表示します。



注：オーバークロックには対応していません。


メモリーメーター（Memory）

メインメモリー（RAM）とページファイル（スワップ）の使用率を表示します。




ネットワークスピードメーター（Network）

ネットワークの IP アドレス（イーサネットと Wi-Fi）とアップロード・ダウンロードの速度を表示します。



バッテリーメーター（Power）


電源のタイプとバッテリー残量、残り稼働時間の目安を表示します。



オーディオボリュームコントローラー (Volume)


現在の音量を表示します。また音量を調節することができます。

通常タイプ (Volume)




シンプルタイプ (Volume SimpleType)


タッチパネル操作でも扱いやすいように、音量調節ボタンをシンプルな構成にした「シンプルタイプ」も用意しています。



「通常タイプ」と「シンプルタイプ」間を切り替えるには、このウィジェットを右クリックして「スキンの切り替え」から、使用したいウィジェットを選択します。




※ミュート状態では、現在の音量は「-」と表示されます。解除する場合、ミュートボタンを押します。




ストレージメーター（Storage）

ストレージ（HDD や SSD など）の使用率を表示します。



デフォルトは2つのストレージの情報を表示しますが、ウィジェットを切り替えることで、最大4つまでのストレージの情報を表示することができます。



ウィジェットの切り替えは、「スキンの切り替え」から選択します。

RSS リーダー（RSS1 / RSS2）

RSS フィードを取得し、最新の 5 件のタイトル名を表示します。



「RSS リーダー」は「スキンの切り替え」により、RSS1.0 用と RSS2.0 用に切り替えることができます。

ウェザーメーター（Weather）

今日（または今夜）の天気と明日の天気を <http://xml.weather.com/> から取得し表示します。



※昼に取得した時は今日の天気が、夜に取得した時は今夜の天気が表示されます。

注：天気情報はあくまでも目安です。昼間は晴れでも、夜は雨になることがあります。

「ウェザーメーター」は「スキンの切り替え」によって、天気情報を表示したい都市を切り替えることができます。



3. Mascot Chara Meter 2015 のウィジェットの紹介（Chara 部）

Mascot Chara Meter 2015 では、マスコットキャラが1つのウィジェットとして独立しているので、ユーザーの自由に配置することができます。

また、ウィジェットで使用しているキャラ素材は Chronoir.net のニアさんとシアたんが描きました。

キャラクターウィジェットは今後のバージョンで増やしていく予定です。

主催・協賛団体のキャラクター



[暮井 慧（プロ生ちゃん）](#)

[クエリ・ラブクラフト（クエリちゃん）](#)



東北ずん子（東北ずん子ちゃん）

大鳥 こはく（ユニティちゃん）



ハッカドール 1 号（ハッカドール 1 号ちゃん）

Chronoir.net オリジナルキャラクター



シーア・クロノワール（シアたん）

水橋 ミヨウガ・スクリューブライト（ミヨウガさん）



4. ウィジェットのカスタマイズ

「customize.inc」ファイルは「ストレージメーター」内のドライブ文字と「RSS リーダー」の RSS フィードの URI、「ウェザーメーター」内のロケーションコードを設定することができます。

Mascot Chara Meter (MCM2014) 用の customize.inc と内容が同じなので、Mascot Chara Meter 2015 (MCM2015) にそのままコピーしても利用できますよっ！



ストレージメーターのドライブ文字の設定

「disk1」から「disk4」に表示させたいストレージのドライブ文字を設定します。

customize.inc 内

```
[Variables]
;--- MCM2014 クエリちゃん ストレージメーター用 ---
;--- MCM2015 ストレージメーター (Storage) 用 ---
; ディスクドライブを指定します。
; "ドライブレター:"
; Strage1.ini、Strage2.ini、Strage3.ini、Strage4.ini で使用します。
disk1 = C:
; Strage2.ini、Strage3.ini、Strage4.ini で使用します。
disk2 = D:
; Strage3.ini、Strage4.ini で使用します。
disk3 = E:
; Strage4.ini で使用します。
disk4 = F:
```

コロン「:」を忘れずにね。

RSS リーダーの RSS の URI の設定

「ZNRSSURI」及び「HKDRSSURI」に取得したい RSS フィードの URI を設定します。

customize.inc 内

```
[Variables]
; 中略

;--- MCM2014 東北ずん子ちゃん RSS リーダー用 ---
;--- MCM2015 RSS リーター1 (RSS1) 用 ---
; RSS の URI を指定します。
ZNRSSURI = [RSS の URI]

;--- MCM2014 ハッカドール 1 号ちゃん RSS リーダー用 ---
;--- MCM2015 RSS リーター2 (RSS2) 用 ---
; RSS の URI を指定します。
HKDRSSURI = [RSS の URI]
```


ウェザーメーターのロケーションコードの設定

「Location」にロケーションコードを設定します。

customize.inc 内

```
[Variables]
; 中略

;--- MCM2014 ミヨウガさん ウェザーメーター用 ---
;--- MCM2015 ウェザーメーター（Weather）用 ---
; Location にはロケーションコードを指定します。
; Weather1.ini で使用します。
Location = JAXX0085
; Weather2.ini で使用します。
Location2 = JAXX0057
; Weather3.ini で使用します。
Location3 = JAXX0071
```


「JAXX0085」は東京、「JAXX0057」は名古屋、「JAXX0071」は大阪のロケーションコードです。

ロケーションコードの取得の仕方

<http://www.weather.com/> にアクセスします。



右上の検索ボックスに都市名をローマ字で入力します。
すると、都市名の候補が現れるので、そこから選択します。



選択した都市のページに移動したら、その URL にある「JAXXOOOO（数字 4 桁）」を「customize.inc」の「Location」に設定します。

<http://www.weather.com/weather/today//JAXX0099:1:JA>

次のページに、全国の都道府県庁所在地のロケーションコードを載せておきました。



全国の都道府県庁所在地のロケーションコード

北海道・東北

都道府県庁所在地	ロケーションコード
札幌	JAXX0078
青森	JAXX0004
盛岡	JAXX0103
秋田	JAXX0001
仙台	JAXX0104
山形	JAXX1776
福島	JAXX0585

関東

都道府県庁所在地	ロケーションコード
前橋	JAXX0263
宇都宮	JAXX0094
水戸	JAXX0053
埼玉	JAXX0117
東京	JAXX0085
横浜	JAXX0099
千葉	JAXX0006

中部

都道府県庁所在地	ロケーションコード
新潟	JAXX0061
長野	JAXX0105
甲府	JAXX0041
富山	JAXX0086
金沢	JAXX0030
福井	JAXX0576
岐阜	JAXX0012
名古屋	JAXX0057

近畿

都道府県庁所在地	ロケーションコード
大津	JAXX0073
津	JAXX0089
京都	JAXX0047
奈良	JAXX0060
大阪	JAXX0071
和歌山	JAXX0095
神戸	JAXX0040

中国

都道府県庁所在地	ロケーションコード
鳥取	JAXX0122
岡山	JAXX0065
松江	JAXX0272
広島	JAXX0018
山口	JAXX0096

四国

都道府県庁所在地	ロケーションコード
高松	JAXX0081
徳島	JAXX0397
松山	JAXX0052
高知	JAXX0238

九州・沖縄

都道府県庁所在地	ロケーションコード
福岡	JAXX0009
大分	JAXX0322
佐賀	JAXX0336
長崎	JAXX0055
宮崎	JAXX0110
熊本	JAXX0043
鹿児島	JAXX0028
那覇	JAXX0058



5. Mascot Chara Meter 2015 について

Mascot Chara Meter 2015 について

Mascot Chara Meter 2015 及び「ウェザーメーター」の天気アイコンの著作権は作成者こと、Chronoir.net が所持しています。

© 2014-2015 Chronoir.net All Rights Reserved.

Mascot Chara Meter 2015 はクリエイティブコモンズ BY-NC-SA 4.0 International に準拠しています。また、「ウェザーメーター」の天気アイコンクリエイティブコモンズ BY 4.0 International に準拠しています。

Mascot Chara Meter 2015 で使用しているキャラ素材の二次利用について、「Mascot Chara Meter 2015」⇒「Chara」フォルダーにある「キャラ素材について.txt」を参照してください。

このウィジェットを利用したことによる使用したことにより生じたいかなる障害、損害において作者は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

本アプリでご不明な点がございましたら、ミョウガ（[@Myoga1012](#)）までお問い合わせください。

Mascot Chara Meter 2015 をご利用いただきありがとうございます！



クレジット

© 2014-2015 Chronoir.net

© 2009-2015 プログラミング生放送

2014 Copyright © POCKET QUERIES All Rights Reserved.

Copyright © 2015 SSS LLC. All Rights Reserved.

© Unity Technologies Japan/UCL

Copyright © DeNA Co. Ltd. All Rights Reserved.



このコンテンツは、『ユニティちゃんライセンス』（URL : <http://unity-chan.com/download/license.html>）で提供されています。



6. リリースノート

- **2015/12/30 : Ver. 1.00**
 - ・ MCM-00000 : 初版リリース
- **2015/12/31 : Ver. 1.00【マニュアルのみ更新】**
 - ・ Mascot Chara Meter（2014 年度エディション）との共存についてを追記しました。
- **2015/01/03 : Ver. 1.00.1**
 - ・ MCM-00001 : 「ミヨウガさん」を追加しました。「ハッカドール 1 号」に手袋をつけ忘れていたので、修正しました。
※追加キャラはデフォルトでは非表示になっています。表示する時は Mascot Chara Meter 2015 の各ウィジェットのどれか 1 つを右クリックし、メニューから「Mascot Chara Meter 2015」⇒「Chara」⇒「表示したいキャラ」⇒「ini ファイル名」を選択します。